


SMS GATE

1 Prehľad

S týmto typom pripojenia môže zákazník vytvoriť a poslať SMS z akéhokoľvek e-mailového klienta.



Na poskytovanie služby musí BENESTRA ku službe priradiť konkrétne e-mailové adresy zákazníka, alebo celú doménu. Služba funguje tak, že BENESTRA priradí službe konkrétne e-mailové adresy (alebo celú doménu) a textový reťazec alebo telefónne číslo odosielateľa. Na zabezpečenie ochrany je nutné povoliť pre službu konkrétne IP adresy, z ktorých bude možné maily odosielať.

Databáza na strane BENESTRA vyzerá takto:

e-mailová adresa	Identifikátor odosielateľa
karol.bobor@firma.com	0905123456
sladek@pivovar.org	Pivovar
@e-sport.com	Akcia

2 Užívateľská príručka

Pred prvým použitím


- Majte na pamäti, že nie je možné posilať SMS z akejkoľvek adresy. Overte si, že vaše e-mailové adresy a IP adresy sú v autorizované u poskytovateľa služby (BENESTRA)
- Nastavte si e-mailového klienta tak, aby vytváral správy v plain-text formáte (nie HTML).
- Nastavte si e-mailového klienta tak, aby to mailov nekladal žiadne automatické texty ako napr. automatický podpis.
- Nastavte si e-mailového klienta tak, aby vytváral správy v kódovaní UTF8/ISO-8859-2/CP-1250.

Odosielanie SMS

Vytvorte štandardný nový e-mail a do poľa Komu: uveďte adresáta vo formáte: <telefónne číslo>@aweg.gtssms.cz. Číslo adresáta môže byť mobilné domáce alebo zahraničné číslo. Formát čísla adresáta musí byť v medzinárodnom tvare s "+" na začiatku (príklad: +421905111111).

Ak vyplníte do e-mailu aj Predmet správy (Subject), tak bude odoslaný v zátvorkách na samom začiatku SMS.

Príklad:



Doručená SMS bude vyzerat' takto:




Ak je text e-mailovej správy dlhší ako 160 znakov, tak bude automaticky rozdelený do viacerých SMS. Maximálne však do piatich. Znaký nad tento počet (800) nebudú doručené.

2.1 Ďalšie parametre

Pomocou voliteľných parametrov ktoré sa zadávajú do adresy príjemcu sa dajú nastavovať niektoré vlastnosti služby. Parametre sa zadávajú pred @ a musia byť oddelené bodkou. Na poradí nezáleží.

Príklad:



.max

Ako sme spomínali vyššie Predmet a Telo správy spolu vytvoria SMS. Ak je súčet znakov viac ako 160 znakov, tak sa správa rozdelí do viac SMS. Maximálne však do 5 správ (5x160=800 znakov). Ostatné znaky nebudú doručené.

Použitím parametra "max" povieťe serveru, aby poslal maximálne vami zadaný počet SMS.

Príklad: Ak chceme zabezpečiť aby sa odoslala vždy maximálne iba jedna SMS aj keď je v tele e-mailu dlhší text, tak použite atribút "max1". V tomto prípade bude odoslaných iba prvých 160 znakov. Ostatné znaky budú ignorované.

.body

Tento parameter použijeme, ak chceme ignorovať (neodoslať) text napísaný v Predmete správy. Použitím tohto parametra sa odošle iba text napísaný v tele správy.

.noreply

Bez použitia tohto parametra môže systém poslať späť na e-mailovú adresu chybovú správu, ak pri odosielaní dôjde k zlyhaniu. Tento parameter zamedzí odosielaniu chybových správ späť na e-mailovú adresu odosielateľa.

.dr

Pridaním parametra bude vyžadované potvrdenie o doručení správy. Späť na adresu odosielateľa bude doručená mailová správa s potvrdením o doručení či nedoručení SMS na telefón príjemcu.

Poznámka: dostupnosť potvrdení o doručení je závislá na nastavení služby SMS Gate a možnostiach telekomunikačnej siete na strane príjemcu.