Nastavenie SMTP autentifikácie Mozilla Thunderbird

1. Spustite program Mozilla Thunderbird

2. V hornom menu vyberte položku "Nástroje" a po vyrolovaní menu vyberte položku "Nastavenie účtov"



3. Otvorí sa sprievodca nastavením účtov. V ľavom menu vyberte položku "Nastavenie servera" a následne v zobrazenej ponuke nastavte položku "Zabezpečenie pripojenia" na "SSL/TLS", položku "Metóda overenia" na "normálne heslo" a položku "port" na hodnotu 995.

Nastavenie účtov		X	
Lokálne priečinky Nevořiadaná počta	Nastavenie servera		
Nevyžiadaná pošta Miesto na disku Imrkva@gtsmail.sk Nastavenie servera Kópie a priečinky Písanie a adresovanie Nevyžiadaná pošta Miesto na disku Potvrdenia o prečítaní Bezpečnosť Server pre odosielanie pošty (SMTP)	Typ servera: Ná <u>z</u> ov servera: Používateľské <u>m</u> eno: Bezpečnostné nastav Zab <u>e</u> zpečenie pripoj Me <u>t</u> óda overenia: Nastavenie servera Pri štarte skontro Pri štarte skontro Me <u>t</u> óda overenia: Nastavenie servera Pri štarte skontro Nastavenie servera Pri štarte skontro Pri štarte skontro Nechávať správy Nechávať sp <u>r</u> ávy Me <u>n</u> ajviac 14	Poštový server POP pop.gts.sk Port 995 Štandardný: 995 mrkva enia enia enia: SSL/TLS • normálne heslo • bloyať novú poštu ú poštu každých 10 minút vziať novú poštu ičky správ ena serveri dní dú odstránené	
	Vyprázdniť kôš p Lokálny priečinok: C:\Users\	pri <u>u</u> končení Pokroč <u>i</u> lé Pre <u>h</u> ľadávať	
Ak <u>c</u> ie s účtami 🔹		OK Zrušiť	

4. V ľavom menu ďalej vyberte položku "Server pre odosielanie pošty (SMTP)". V zobrazenej ponuke ľavým tlačidlom myši označte server odosielanej pošty poskytovateľa GTS "smtp.gts.sk" a následne vyberte položku "upraviť".

Nastavenie účtov						
	▲Lokálne priečinky Nevyžiadaná pošta Miesto na disku	Server odchádzajúcej pošty (SMTP) Pre odosielanú poštu (SMTP) stačí uviesť ieden server aj v prípade, že máte niekoľko e-mailových				
	▲mrkva@gtsmail.sk Nastavenie servera	účtov. Zadajte názov servera, ktorý používate najčastejšie. mrkva - smtp.gts.sk (predvolené)	P <u>r</u> idať			
	Kopie a priečinky Písanie a adresovanie Nevyžiadaná pošta		Upraviť Odstrániť			
	Miesto na disku Potvrdenia o prečítaní Bezpečnosť		N <u>a</u> staviť ako predvolený			
	Server pre odosielanie pošty (SMTP)	Popis: <nešpecifikované> Názov servera: smtp.gts.sk Port: 25 Používateľské meno: mrkva Metóda overenia: heslo odosielané nezabezpečene Zabezpečenie pripojenia: žiadne</nešpecifikované>				
	Ak <u>c</u> ie s účtami 🔹	[OK Zrušiť			

5. Otvorí sa okno nastavení servera SMTP v ktorom nastavte položku "Zabezpečenie pripojenia" na "SSL/TLS", položku "Metóda overenia" na "normálne heslo" a položku "Port" na hodnotu 465. Pokračujte stlačením tlačidla "OK"

Server SMTP					
Nastavenie	2				
<u>P</u> opis:					
<u>N</u> ázov ser	vera: smtp.gts.	smtp.gts.sk			
P <u>o</u> rt:	465	Štandardný: 465			
Zabezpečenie a overenie Z <u>a</u> bezpečenie pripojenia: SSL/TLS v					
M <u>e</u> tóda overenia:		normálne heslo 🛛 🔻			
Používateľské <u>m</u> eno:		mrkva			
OK Zrušiť					

6. Zmenu nastavení dokončíte tlačidlom "OK"

Nastavenie účtov			X	
Lokálne priečinky Nevyžiadaná pošta	Server odchádzajúcej pošty (SMTP)			
Miesto na disku Imrkva@gtsmail.sk	Pre odosielanú poštu (SMTP) stačí uviesť jeden server aj v prípade, že máte niekoľko e-mailových účtov. Zadajte názov servera, ktorý používate najčastejšie.			
Nastavenie servera Kópie a priečinky	mrkva - smtp.gts.sk (pred	volené)	P <u>r</u> idať	
Písanie a adresovanie			<u>U</u> praviť	
Nevyžiadaná pošta			O <u>d</u> strániť	
Miesto na disku Potvrdenia o prečítaní			Nastaviť ako predvolený	
Bezpečnosť				
Server pre odosielanie pošty (SMTP)	Popis:	<nešpecifikované></nešpecifikované>		
	Názov servera:	smtp.gts.sk		
	Port: Používateľské meno:	465 mrkva		
	Metóda overenia:	normálne heslo		
	Zabezpečenie pripojenia:	SSL/TLS		
Ak <u>c</u> ie s účtami •				
			OK Zrušiť	